VIDEOGRABBER UVG-002

In de meeste gevallen hoeft bij WINDOWS 10 geen aparte driver worden gebruikt. In het gunstigste geval ziet uw Windows systeem de videograbber onmiddelijk en doet de installatie automatisch.

Dit is ook de beste manier omdat u dan voorzien wordt van de nieuwste driver! Dus indien uw PC staat ingesteld dat hij niet automatisch nieuwe hardware ziet en installeert, pas dit dan svp aan in uw pc.

In OBS Studio (zie voor meer informatie verderop in dit document) zou u dan de videograbber uw aangesloten video apparaat moeten zien als **OEM device** of **AV TO USB2.0**

Indien de installatie in uw Windows 10 systeem niet automatisch gaat:

Download de driver voor de grabber (Honestech TVR) (Maar deze is ouder dan de driver die Windows zelf gebruikt, dus het kan zijn dat u met de nieuwste Windows 10 versies de grabber niet goed werkend krijgt):

https://gmb.nl/Repository/7998/UVG-002 driver 233E0F02-F8B4-4A6A-9D3C-34BEDD302A8C.zip

De bijgeleverde CD rom is alleen voor oudere Windows versies tot en met Windows 7.

Dubbel klik op new drive voor UVG-002

UVG-002_driver_233E0F02-F8	84-4A6A-9D3C-348E	DD302A8C	(1).zip (Evaluatiekop	iet)		
Bestand Opdrachten Extra Fa	vorieten Opties He	qlp				
👪 🚞 🖾				1		
Toevoegen Uitpakken in Test	en Weergeven Ver	wijderen Z	loeken Wizard	Info Viruscon	trole Commenta	ar SFX
↑ 🔛 UVG-002_driver_2336	102-F884-4A6A-9D3	C-34REDD3	IO2ABC (T) zip - ZIP a	rchief, oarspranke	lijke groatte 116.	766,820 bytes
Noam	Groott	e inge	rpakt Type File folder	Gewijzigo	d CRC32	
new drive for UVG-002			File folder	6/21/201	6823	
UVG-002_driver_233E0F02-F884- lestand Opdrachten Extra Favor Extra Extra Favor Toevoegen Ultpakken in Testen	tA6A-9D3C-348EDD3 eten Opties Help Wergeven Verwijde	ozabc (1).zig	n (Eveluatiekopie)	O Viruscontrole C	emmentaar 50	ĸ
↑ ↓↓ UVG-002_driver_233E0F00	F884 4464 9D3C-34	8E0D302A8	C (1) zipinew drive for	UVG-002 - 2/P arc	hief, compronitelia	e grootte 116,766,820 by
Vaam	Grootte	Ingepakt	Type	Gewijzigd	CRC32	
		ul accernice	File folder	0.0000000000000000000000000000000000000		
Drivers			File folder	6/21/2016 10:4_		
AutoPlay			File faider	6/21/2016 8:23		
autocariene	1.630.336	1,306.956	Application	6/20/2016 10.4	45550000	
Video Grabber user-manual.pdf	1,991,311	1,935,620	Microsoft Edge PD	6/20/2016 10:4_	03DA00A3	
Shitet	29	31	Test Document	3/24/2011 12:1_	DI00288A8	
autorun.inf	29	29	Setup Information	6/20/2016 10.4.	E9556206	

Geef toestemming bij de melding van Windows

Vervolgens moet de installatie scherm verschijnen



Na installatie pc op nieuw opstarten.

Serienummer wat wordt gevraagd staat in dit document

UVG-002_driver_233E0F02-F884-4A6A-9D3C-348EDD302A8C (1)_zip (Evaluatiekopie)

Bestand Opdrachten Extra Favorie	ten Opties Help					
			× 🛈	0	Ø	
Toevoegen Uitpakken mittesten	meelilleneu neimilittei	en Zoeke	n Wizard Into	Auricoupoie (commentaer	368
* 10VG-002_driver_233E0F02-	F884-446A-9D3C-348	EDD302A8	C (1) zipl/new drive for	UVG-002 - ZIP an	chief, oompror	nkelijke grootte 116,766,82
Naam	Grootte	Ingepakt	Type	Gewijzigd	CRC32	
8.2			File folder			
Drivers			File folder	6/21/2016 10:4.		
AutoPlay			File folder	6/21/2016 8:23 .		
autorun.exe	2,830,336	1,300,956	Application	6/20/2016 10:4.	4559DD6D	
Video Grabber user-manual.pdf	1,991,311	1,935,620	Microsoft Edge PD_	6/20/2016 10:4.	03DA00A3	
SN:pt	29	- 31	Text Document	1/24/2011 12:1	DOWSSAB	
autoruninf	29	. 29	Setup information	6/20/2016 10:4_	E9556200	

Om het makkelijk te maken heb ik hier al het serie nummer:

TVR25-NMBGG-HGGGH-362DC-6BMG6

U dient in het programma bij de instellingen te kiezen voor OEM device:



Open software en klik op instellingen/eigenschappen

Bij de settings kiest u voor "video instellingen" en vervolgens voor "video opnameapparaat", kies hierin de juiste videobron. In de meeste gevallen wordt deze aangegeven als **OEM DEVICE**

Open software en klik op instellingen/eigenschappen

Bij de settings kiest u voor "video instellingen" en vervolgens voor "video opnameapparaat", kies hierin de juiste videobron. In de meeste gevallen wordt deze aangegeven als **OEM DEVICE of AV TO USB2.0**

Indien er problemen zijn zoals: GEEN BEELD, ook al heeft u na installatie de PC opnieuw opgestart, gebruik dan **OBS studio.**

Sluit wel eerst Honestech af. Als er 2 programma's open staan, kunt u de grabber niet zien in OBS studio!!

U kunt deze gratis downloaden op <u>www.obsproject.com</u>

Op ons youtubekanaal een video met uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=TX6JDPjQ4M0&feature=emb_logo_

Indien u geen OEM device of AV USB 2.0 ziet staan:

1. Kik op het "Start" icoon.



2. Daarna, klik op de "Instellingen" icoon.



3. Open de "Privacy" optie.

Privacy Locatia, carriers

4. Aan de linkerkant van het scherm, selecteer "Camera" en schakel deze in zodat de Totalmedia software de machtiging heeft om de video grabber functionaliteit optimaal te gebruiken.



 Wanneer de Totalmedia software nog actief is op je PC/Laptop, sluit deze dan en start de software opnieuw op of herstart je PC/Laptop.

\ \/ ;;		n ar inmiddals	achter dat	onder an	doro dozo y	vorcio como	nrohlomon (Tooft.
vvij	ZIJ	ii ei iiiiiiuueis	achiter uat	unuer ar	luere ueze	versie sonis	hiopiemens	geen.

Versie 20H2	19042.746

Echter hebben wij de problemen die er zijn zelf niet kunnen achterhalen op de geupdate Windows 10 versie 20H2 versies.

Indien uw computer onlangs is aangeschaft en er zijn toch problemen, dan kunt u contact opnemen met Microsoft via deze link.

Zij kunnen met de gegevens van uw PC mogelijk achterhalen waar het probleem zit. Omdat wij geen problemen ervaren, is het helaas niet mogelijk om met Microsoft te achterhalen waar het probleem dan precies in zit.

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/feedback-naar-microsoft-verzenden-met-de-app-feedback-hub-f59187f8-8739-22d6-ba93-f66612949332

In deze versies van Windows 10 worden geen problemen ervaren:

Versie 2004	19041.746
Versie 1909	18363.1316

U kunt uw versie van Windows 10 achterhalen door in de zoek optie van Windows **winver** in te typen en vervolgens drukt u op enter.

Videograbber toevoegen in OBS studio:

Druk op de + bij bronnen:



Kies voor Video opname apparaat:

	Afbeelding
Ψ	Audioinvoer Opname
4 2)	Audiouitvoer Opname
_	Beeldschermcapture
0	Browser
ទ	Diashow
œ	Gamecapture
5	Kleurbron
▶	Mediabron
🔁 Eigenschapp	Scène
- T	Tekst (GDI+)
	Vensteropname r
	Video opname-apparaat e
	Groep
	Verouderd •
+	

Hier vult u een naam in voor uw Videobestand:



Hier kiest u voor OEM of AV TO USB2.0 (verschilt per aangesloten apparaat)

Apparaat	HD Webcam HD Webcam AV TO USB2.0 OBS Virtual Camera Video Instellen Crossbar Instellen	
	Deactiveer wanneer niet zichtbaar	
Resolutie/FPS Type	Standaard van apparaat	
Resolutie		~
Kleurruimte	Standaard	0
Kleurbereik	Standaard	
Bufferen 🕐	Automatisch detecteren	
Standaardwaarden	OK Ann	Jleren

Zet uw aangesloten apparaat op PLAY en u kunt gaan digitaliseren. Er kan in OBS van alles worden aangepast naar wens qua instellingen.

Ons advies is om eerst een klein stukje op te nemen om te checken of uw beeld en geluid bij de opnames heeft.

INDIEN GEEN GELUID IN OBS:



Klik met de rechtermuisknop in dit veldje van Desktop Audio en Mic/Aux



Selecteer vervolgens in het uitklapmenu wat tevoorschijn komt de optie Advanced Audio Properties



Daarna is in 1 van deze opties het geluid in te stellen. In dit schermpje zoals het nu staat is er geen geluid. Door op de pijltjes naast Monitor Off te drukken kan iets anders worden geselecteerd. In mijn geval is er geen aangesloten video apparaat.

Informatie van internet:

Monitor Off

Bij deze optie wordt de audiobron wel meegenomen in de opname of livestream, maar je kunt deze niet monitoren wanneer je met een hoofdtelefoon bent aangesloten.

Monitor Only (mute output)

Dit betekent dat je wel kunt meeluisteren met deze audiobron, maar dat deze niet wordt opgenomen. Dit is een handige functie voor de geavanceerde producties.

Monitor and Output

Dit is de functie waar het om draait. Wanneer je met een hoofdtelefoon bent aangesloten kun je met deze audiobron meeluisteren en monitoren. Om 'rondzingen' te voorkomen, is het verstandig om geen gebruik te maken van je computer- of laptopspeakers. Gebruik liever een hoofdtelefoon of oortjes.

Indien er vragen zijn over OBS studio, kunt u via hun website <u>https://obsproject.com/</u> op diverse manier contact met hen opnemen.

Op youtube zijn ook veel video's te vinden over het gebruik van OBS studio:

https://www.youtube.com/results?search_query=obs+studio+nederlands